

Mãos à obra: Configurando Interfaces

Com o setup iniciado e gerência configurada, é hora de começar a configurar nossas interfaces com IP, máscara, nome e security-level.

Para resumir, vamos configurar nossas interfaces com os seguintes parâmetros:

- **Interface GigabitEthernet 1/1**
- **Nameif:** inside
- **Ip address:** 172.16.10.1 255.255.255.0
- **Security-level:** 100

- **Interface GigabitEthernet 1/2**
- **Nameif:** dmz
- **Ip address:** 189.100.100.1 255.255.255.0
- **Security-level:** 50

- **Interface GigabitEthernet 1/3**
- **Nameif:** outside
- **Ip address:** 200.100.100.1 255.255.255.0
- **Security-level:** 0

Para configurar, devemos entrar no modo de configuração global, entrar dentro da interface correspondente e colocar as configurações:

```
ASA>en
Password:
ASA#configure terminal
ASA(config)#interface GigabitEthernet 1/1
ASA(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
ASA(config-if)#nameif inside
ASA(config-if)#security-level 100
```

Dica: podemos abreviar o nome da interface. Ao invés de escrever **interface GigabitEthernet 1/1**, podemos escrever simplesmente **int G1/1**.

```
ASA(config)#interface GigabitEthernet 1/2
ASA(config-if)#ip address 189.100.100.1 255.255.255.0
ASA(config-if)#nameif dmz
ASA(config-if)#security-level 50

ASA(config)#interface GigabitEthernet 1/3
ASA(config-if)#ip address 200.100.100.1 255.255.255.0
ASA(config-if)#nameif outside
ASA(config-if)#security-level 0
```

Pronto! Interfaces configuradas.

Para verificar a configuração, basta digitar o comando *show running-config* e devemos ver as interfaces configuradas:

```
interface GigabitEthernet1/1
nameif inside
security-level 100
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/2
nameif dmz
security-level 50
ip address 189.100.100.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/3
nameif outside
security-level 0
ip address 200.100.100.1 255.255.255.0
!
```