


04
Configurações do servidor

Para que a injeção do objeto `Session` definido na classe `MailSender` funcione, é necessário que você adicione algumas configurações no arquivo `standalone-full.xml` no Wildfly.

```
@Resource(mappedName = "java:jboss/mail/gmail")
private Session session;
```

Esse arquivo fica DIRETORIO-DO-WILDLY/standalone/configuration, e pode ser acessado pelo Eclipse, a aba Servers:



Encontre a tag `<mail-session>` dentro do arquivo:

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:mail:2.0">
    <mail-session name="default" jndi-name="java:jboss/mail/Default">
        <smtp-server outbound-socket-binding-ref="mail-smtp"/>
    </mail-session>
</subsystem>
```

Adicione a sua configuração de envio de e-mail. Para o nome de usuário e senha, adicione um e-mail e senha de alguma conta sua, para que você possa testar o envio de e-mails:

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:mail:2.0">
    <mail-session name="default" jndi-name="java:jboss/mail/Default">
        <smtp-server outbound-socket-binding-ref="mail-smtp" />
    </mail-session>
```

```

<mail-session name="gmail" jndi-name="java:jboss/mail/gmail">
    <smtp-server outbound-socket-binding-ref="mail-smtp-gmail"
        ssl="true" username="SEU-NOME-DE-USUARIO" password="SUA-SENHA" />
</mail-session>
</subsystem>

```

O atributo `outbound-socket-binding-ref` faz referência a um `"mail-smtp-gmail"`. Então precisamos adicionar essa configuração, onde vamos adicionar detalhes como o `host` e a porta utilizados pelo Gmail. Busque por `outbound-socket-binding`:

```

<socket-binding-group name="standard-sockets"
    <!-- código omitido -->
    <outbound-socket-binding name="mail-smtp">
        <remote-destination host="localhost" port="25" />
    </outbound-socket-binding>
</socket-binding-group>

```

E adicione o `mail-smtp-gmail`:

```

<socket-binding-group name="standard-sockets"
    <!-- código omitido -->
    <outbound-socket-binding name="mail-smtp">
        <remote-destination host="localhost" port="25" />
    </outbound-socket-binding>
    <outbound-socket-binding name="mail-smtp-gmail">
        <remote-destination host="smtp.gmail.com" port="465" />
    </outbound-socket-binding>
</socket-binding-group>

```

No seu email, acesse [a página de segurança \(https://myaccount.google.com/security?pli=1#connectedapps\)](https://myaccount.google.com/security?pli=1#connectedapps) e selecione a opção "Permitir aplicações menos seguras", para que seja possível enviar o e-mail através da nossa aplicação.



Reinic peace o servidor (aqui é necessário reiniciar, pois alteramos os arquivos de configuração) e tente realizar uma nova compra. Veja se o e-mail é enviado.