

CSS

```
<style>
/* Estilos gerais do formulário */
._form_30 {
    width: auto !important;
    height: auto;
    background: transparent !important;
}

/* Estilos específicos para inputs, textarea, etc. */
._form_30 input[type=text], ._form_30 input[type=email], ._form_30
input[type=tel], ._form_30 textarea, ._form_30 select {
    color: #000000; /* Texto preto */
    background-color: #FFFFFF; /* Fundo branco */
    border: 1.5px solid #000000; /* Borda preta */
    border-radius: 5px; /* Bordas arredondadas */
    font-size: 16px; /* Tamanho da fonte */
    font-family: Arial, sans-serif; /* Tipo da fonte */
    font-weight: normal; /* Peso da fonte */
    margin-bottom: 10px; /* Ajuste a margem inferior para diminuir o espaço
entre os campos */
    padding: 10px; /* Ajuste o espaçamento interno conforme necessário */
}

/* Estilos para o botão de envio */
._form_30 ._submit {
    background-color: #000000; /* Fundo preto */
    color: #FFFFFF; /* Texto branco */
    border: none;
    display: block;
    margin: 20px auto; /* Ajuste a margem conforme necessário para espaço
acima/abaixo do botão */
    width: 100%;
    font-size: 16px !important;
    font-weight: bold;
    white-space: nowrap;
}

/* Ajustes responsivos para dispositivos móveis */
@media (max-width: 768px) {
    ._form_30 input[type=text], ._form_30 input[type=email], ._form_30
input[type=tel], ._form_30 textarea, ._form_30 select {
        font-size: 14px; /* Tamanho da fonte menor para ajustar à tela */
        margin-bottom: 8px; /* Diminuir ainda mais o espaço entre campos
em dispositivos móveis */
    }
}
```

```
        ._form_30 ._submit {
            font-size: 14px !important; /* Tamanho da fonte do botão ajustado */
            margin: 15px auto; /* Ajuste a margem conforme necessário para
espaço acima/abaixo do botão */
        }
    }

    /* Oculta a marca d'água */
    ._form-branding {
        display: none;
    }
</style>
```