

05

Criando menu PT e EN

Agora que já traduzimos a página da Home para o inglês, nós devemos alterar o menu para que o usuário possa decidir se ele/ela deseja visualizar o site em português ou inglês.

No painel administrativo, clique em **Aparência->Menus**, nós temos o menu que havíamos criado. No menu lateral esquerdo, clique na opção **Idiomas** e posteriormente clique em **Adicionar ao menu**.

The screenshot shows the 'Menus' page in the WordPress admin. In the left sidebar, under 'Adicionar itens no menu', the 'Idiomas' option is selected and highlighted with a red arrow. Below it, the 'Adicionar ao menu' button is also highlighted with a red arrow. On the right, the 'Estrutura do menu' section shows the 'Nome do menu' set to 'Menu Principal'. Underneath, there's a list of menu items: 'Home' and 'Pacotes de viagens'. Below that, the 'Configurações do menu' section has an 'Adicionar páginas' button and a checked checkbox for 'Adicionar novas páginas de nível superior automaticamente.'

Nós devemos fazer alguns ajustes na exibição do seletor idiomas para que ele fique igual ao que temos em nosso projeto base, para isso, selecione as opções como na imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Idiomas' settings page. It lists several options with checkboxes: 'Exibir como lista suspensa' (checked), 'Exibir nomes de idiomas' (checked), 'Exibir bandeiras' (checked), 'Forçar link para a página inicial' (unchecked), 'Ocultar o idioma atual' (unchecked), and 'Oculta idiomas sem tradução' (unchecked). Below the checkboxes is a note: 'Mover [Uma acima](#) [Sob Pacotes de viagens](#) [Para o topo](#)'. At the bottom are 'Remover' and 'Cancelar' buttons.

Para ficar mais descriptivo, troque o nome do menu para **Menu Português** e certifique-se que a exibição do menu está em **Menu principal Português**.

Estrutura do menu

Nome do menu	Menu Português
Arraste os itens para colocá-los na ordem desejada. Clique na seta à direita do item para mostrar adicionais.	
Home	Página ▾
Pacotes de viagens	Página ▾
Idiomas	Seletor de idioma ▾

Configurações do menu

Adicionar páginas automaticamente Adicionar novas páginas de nível superior automaticamente.

Exibir localização Menu principal Português Menu principal English Menu do rodapé Português Menu do rodapé English



Salve as alterações, você já deverá ser capaz de visualizar o seletor de idiomas, ainda somente na versão em português. Pois afinal, ainda não fizemos a configuração do menu para o idioma inglês.

Assim como fizemos para a página da Home, vamos precisar de uma versão em inglês da página dos **Pacotes de Viagens**. Para isso, no painel administrativo clique em **Páginas** e clique no botão + para que tenhamos uma nova página dos **Pacotes de viagens**.

<input type="checkbox"/> Título	Autor			
<input type="checkbox"/> Home — Página de Frente, Elementor	Rafael	✓		—
<input type="checkbox"/> Home – English — Página de Frente, Elementor	Rafael		✓	—
<input type="checkbox"/> Pacotes de viagens — Elementor Editar Edição rápida Lixeira Ver EA Duplicator Editar com Elementor	Rafael	✓		—
<input type="checkbox"/> Página de exemplo	Rafael	✓		—
<input type="checkbox"/> Política de privacidade — Rascunho, Página de política de privacidade	Rafael	✓		—
<input type="checkbox"/> Sobre nós	Rafael	✓		—
<input type="checkbox"/> Título	Autor			

Na página recém-criada, clique para realizar a edição com o Elementor e mude o texto para inglês, como feito em vídeo e salve as alterações.

Uma vez que a tradução foi realizada, vá no painel administrativo em **Aparência->Menus** e clique na opção para criar um novo menu.

Edite abaixo o seu menu, ou [criar um novo menu](#). Não esqueça de salvar as suas alterações!

Adicionar itens no menu

Seletor de idioma

Idiomas

Adicionar ao menu

Páginas

Estrutura do menu

Nome do menu

Arraste os itens para colocá-los na ordem desejada. Clique na seta adicionais.

Home	Página
Pacotes de viagens	Página

Dê o nome do novo menu como **Menu Inglês** e adicione as respectivas páginas que foram traduzidas para o inglês e adicione o seletor de idiomas com as mesmas configurações de exibição feitas no **Menu Português**.

Nome do menu

Salvar menu

Arraste os itens para colocá-los na ordem desejada. Clique na seta à direita do item para mostrar opções de configuração adicionais.

Home – English	Página
Travel Packages	Página

Idiomas

Seletor de idioma

- Exibir como lista suspensa
- Exibir nomes de idiomas
- Exibir bandeiras
- Forcar link para a página inicial

Coloque para que a localização de exibição seja em **Menu principal English**.

Configurações do menu

Adicionar páginas automaticamente

Exibir localização

Menu principal Português (Atualmente definido como: Menu Português)

Menu principal English

Menu do rodapé Português

Menu do rodapé English

Salve as mudanças e acesse o site. Qual o resultado?